<u>Ustawienie monitorowania typu "ON Line" w programie APEK Użytkownik (wer. 2.6)</u> <u>oraz APEK TUżytkownik, APEK RUżytkownik.</u> Opis dotyczy przypadku gdy APEK Użytkownik obsługuje jeden system pomiarowy, system jest na stałe podłączony do komputera. Komputer jest włączony w czasie monitorowania.	
 -Zainstaluj program APEK Użytkownik zgodnie z opisem instalacji na płycie CD. -Z menu START znajdź aplikację APEK TUżytkownik i przeciągnij na pulpit tworząc skrót do programu. -Utwórz folder do przechowywania pomiarów np. c:\apek\pomiary -Wywołaj program APEK TUżytkownik z pulpitu. -Z menu głównego wybierz UstawienialKomunikacia nastepnie właściwy numer portu komunikacyjnego 	
(<i>com1com4</i>). -Przy podłaczonym systemie sprawdź komunikacje przez wybranie SystemICzytaj konfiguracje	
W oknie głównym powinna wyświetlić się konfiguracja systemu. -Z menu głównego wybierz Ustawienia Monitorowanie i pomiary Ustaw	
-Kliknij klawisz [<i>Plik pamięci</i>] -W oknie dialogowym znajdź folder pomiarów np. c:\apek\pomiary	
-Wciśnij [<i>Otwórz</i>]. -W oknie <i>Ustawienie monitorowania i pomiarów</i> kliknij klawisz <i>Plik pomiarów</i>	
-W oknie dialogowym znajdź folder pomiarów np. c:\apek\pomiary -Wciśnij [<i>Otwórz</i>].	
-Zaznacz: Dopisuj do pliku [v]	
[v] "On line" [v] Dopisz datę	
Ustaw częstość pomiarów np. [120][sek] Wybierz cykl archiwizacji. np. (.) Miesięczny	
Pozostałe opcje zostaw nie zaznaczone. Wciśnij OK. Zamknij program	
Listawienia monitorowania i nomiarów	
Przy monitorowanie i pomiarach, automatycznie KASULI PAMIEC	
Po przeczytaniu pamięci, automatycznie SORTUJ pomiary i pliki,	
a przy zamykaniu pro	ogramu uruchamiaj następną aplikacje:
🔲 "Off line" Częstość	1 440 🕂 [min.] 🛅 Plik pamięci
Maksymalna ilość linii w oknie	300 Dopisuj do pliku 🔽
🔽 "On line" Częstość	120 📑 [sek] 🛅 Plik pomiarów
Ustaw sterowanie częstością pomiarów z systemu: 🗖 , M_S 🗖	
Cykl archiwizacji	Godzina i data pobierana
 Miesięczny 	C Z komputera C Z systemu
C Tygodniowy	🔽 Dopisz date 🛛 🗖 Dopisz sekundy
C Dzienny	🔲 Start monitorowania przy rozpoczęciu programu
C Stały	🔲 Zamknij program po przeczytaniu pamięci.
	Uruchom w oknie zminimalizowanym.
Przywróć domyślne	🗸 OK 🛛 🗶 Rezygnuj